

# Netcad-Base Entegrasyonu

## Netcad-Base Entegrasyonu

Network üzerinde Netcad ve modüller için yetkilendirme yapılabilmektedir. Hangi modülün hangi kullanıcı /grup tarafından kullanılabileceği, kullanıcı/gruplar için ne zaman kullanılabileceği, kaç kullanıcı Netcad ve modüllerinin kullanılabileceği gibi özelliklere bulunmaktadır.

Netcad yetkilendirme ayarları için Netcad/Base , Netcad Network Servis, Veritabanı (SQL Server, PostgreSQL , Oracle, DB2 ) kurulumlarının yapılması gerekmektedir.

**Kurumsal sunucularda yüklü Netcad Base güncellenerek kullanılabilir. Kurumsal uygulamaların çalmasına bir zarar vermez.**

Netcad network Servis kullanımında yetkilendirme yapılabilmesi için Windows IIS ve Netcad Base kurulumlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulumlar için aşağıdaki linklerden destek alınabilir.

- **Windows IIS Kurulumları**

[Netcad Base 1.1.000 ve üzeri kurulumu#KurulumOncesiGereklerin](#)

- **NETCAD/BASE Kurulumu:**

[Netcad Base 1.1.000 ve üzeri kurulumu](#)

- **Netcad Network Service Kurulumu**

1. Netcad Network Service 1.0.4 veya üzeri kurulmalıdır.
2. Netcad Network Service kurulum dizininde Netcad.Network.Service.config dosyası oluşturulup Yetkilendirme aktif hale getirilmelidir. Kurulum ile birlikte Netcad.Network.Service.config.sample gelmektedir. Bu dosyanın adı değiştirilerek kullanılabilir.
3. Bu işlemler sonrasında ilk Netcad çarşında yetki sunucuya modüllerin kaydı gerçekleştirilecektir. Yetki sunucudan LDAP gruplarına (veya LDAP kullanıcılarına) modül çalıştırma yetkileri verilmelidir. Yetki verilmemesi durumunda modülleri kimse kullanamaz.